



Outlook 2016

Trýst á File/filer



Trýst síðani á Add Account/Tilføj konto



Lat prikkin standa í **Email Account** og skriva síðani navn, teldupost og loyniorð inn í teigarnir. Flyt síðani prikkin í **Manual Setup** og trýst á **Next**.

Add Account

Auto Account Setup

Manual setup of an account or connect to other server types.

E-mail Account

Your Name:

Títt nánn

Exemple: Ellen Adams

E-mail Address:

skrivateldupostin@her.fo

Example: ellen@contoso.com

Password:

Retype Password:

Type the password your Internet service provider has given.

Manual setup or additional server types

2

Set prikkin í **POP or IMAP** og trýst á **Next**.

Add Account

Choose Service

Outlook.com or Exchange ActiveSync compatible service

Connect to a service such as Outlook.com to access email, calendars, co


POP or IMAP

Connect to a POP or IMAP email account

IMAP


1. Skriva navnið her
2. Skriva teldupostin her
3. Vel IMAP
4. Skriva **imap.olivant.fo**
5. Skriva **smtp.olivant.fo**
6. Skriva teldupostin her
7. Skriva loyniorðið her

Trýst síðani á **More Settings**



Trýst á Advanced


1. skriva síðani 993 út fyrir *Incoming server (IMAP)* og vel **SSL** undir *Use the following type of encrypted connection.*
2. Skriva 465 út fyrir *Outgoing server (SMTP)* og vel **SSL** undir *Use the following type of encrypted connection.*




Trýst á **Outgoing Server** og set prikkin í *My outgoing server (SMTP) requires authentication* og *Use the same settings as my incoming mail server*.

Trýst so á **OK**.

Internet E-mail Settings




Trýst á **Next** og bíða eftir at tínar innstillingar verða kannaðar. Um alt er rætt, er telduposturin nú upsettur til **IMAP**.



POP


1. Skriva navnið her
2. Skriva teldupostin her
3. Vel POP3
4. Skriva **pop.olivant.fo**
5. Skriva **smtp.olivant.fo**
6. Skriva teldupostin her
7. Skriva loyniorðið her

Trýst síðani á **More Settings**



Trýst á Advanced


1. skriva síðani 995 út fyrir *Incoming server (POP)* og vel **SSL** undir *Use the following type of encrypted connection.*
2. Skriva 465 út fyrir *Outgoing server (SMTP)* og vel **SSL** undir *Use the following type of encrypted connection.*



Trýst á **Outgoing Server** og set prikkin í *My outgoing server (SMTP) requires authentication* og *Use the same settings as my incoming mail server*.


Trýst so á **OK**.

Internet E-mail Settings



Trýst á **Next** og bíða eftir at tínar innstillingar verða kannaðar. Um alt er rætt, er telduposturin nú uppsettur til **POP**.

Add Account



POP og IMAP

IMAP

IMAP uppsætanin er í stuttum ein skipan, sum goymir teldupostarnir á servaranum. Tú kanst koma út fyrir at skula sletta teldupostar í heilum. . IMAP skipanin er basera uppá at brúka servaran til alt, so teldupostarnir altíð eru tøkir hjá øðrum eindum at taka niður. Hetta er hent um tú ætlar tær at lesa post á fleiri eindum, so sum telefonini og telduni. Trupulleikin við IMAP er at man ofta skal inn á webmailin at strika teldupostar, tí plássið verður uppbrúkt skjótt.

POP

POP er í stuttum tann skipanin, ið ikki krevur at tú skalt inn á webmailin at sletta teldupostar ofta. POP skipanin tekur teldupostarnir niður á telduna, og so hevur tú möguleikan at goyma eitt avrit av teldupostinum á servaranum. POP skipanin er basera uppá at brúka so lítið av plássinum á servaranum, sum gjørligt. Hendan skipanin er sera góð um tú bert skalt lesa teldupost á einari eind - tú kanst tó seta POP skipanina upp til at rigga saman við fleiri eindum, hetta gert tú við at goyma eitt avrit av hvørjum telduposti á servaranum, so aðrar eindir kunnu taka hesar teldupostar niður.